



SURE® Cleaner & Degreaser

Extra kraftfull fettlösare i Divermite refillpåse

Produktbeskrivning

SURE Cleaner & Degreaser är en del av ett unikt sortiment av växtbaserade, 100% biologiskt nedbrytbara, professionella rengöringsprodukter för alla dina dagliga rengöringsbehov. SURE Cleaner & Degreaser är ett koncentrerat kraftfullt avfettningsmedel i en refillpåse för rengöring av alla svårt nedsmutsade ytor i köket, såsom utrustning, spiskåpor, spisar och bordsytor. Även lämplig för kraftfull rengöring av golv. För optimal dosering ska SURE Cleaner & Degreaser doseras i Diverseys Divermite dispensersystem.

Produktegenskaper

- Utmärkt rengöring av alla kraftigt nedsmutsade ytor
- Bra vätning av ytor ger hög verkningsgrad
- Utan färg och parfym
- Med växtbaserade råvaror från förnyelsebara resurser
- 100% biologiskt nedbrytbar genom naturliga processer
- Ingen farlig miljöklassificering, inga skyddsföreskrifter vid användning av utspädd produkt

Produktfördelar

- Koncentrerad formulering med låg användningskostnad
- Kraftfull rengöringsförmåga, tar lätt bort fett och intorkad smuts och efterlämnar skinande rena ytor
- Bekväm och kontrollerad dosering med Diverseys Divermite-system, sparar pengar
- Minskad miljöpåverkan, från förnybara råvaror

Bruksanvisning

SURE Cleaner & Degreaser levereras i 1,5 liters refillpåsar av plast som enkelt monteras i Diverseys Divermite dispenser.

Sprayrengöring:

1. Fyll avsedd 750ml sprayflaska med vatten och dosera 1 dos (11,5ml) med SURE Cleaner & Degreaser (koncentration 1,5%).
2. Ta bort lös smuts.
3. Spraya rengöringslösning på ytan och torka rent med fuktad duk.
4. Skölj livsmedelsytor med rent vatten och låt lufttorka.

Hinkrengöring:

1. Fyll en hink till hälften med ljummet vatten (3,5 liter) och dosera 3 doser (3x11,5ml) med SURE Cleaner & Degreaser (koncentration 1%).
2. Ta bort lös smuts.
3. Applicera lösningen och rengör ytan med en duk, skurborste eller moppsystem.
4. Skölj livsmedelkontakttytor med rent vatten och låt lufttorka.





SURE® Cleaner & Degreaser

Vid kraftigt nedsmutsade ytor, applicera lösningen och låt produkten verka några minuter innan ytan skuras.

Teknisk information

Utseende: färglös eller svagt gul vätska

pH konzentrat: >11,5

Densitet (20°C): 1.02

Viskositet (mPa.s; 20°C): <50

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

Att beakta

Under rekommenderade villkor kan SURE Cleaner & Degreaser användas på alla vanligen förekommande föremål som används i kök, förutom på mjuka metaller såsom aluminium, koppar eller mässing.

Miljöinformation

* SURE Cleaner & Degreaser är 100% biologiskt nedbrytbar enligt OECD 301B test.

Alla ytaktiva ämnen som används i denna produkt är biologiskt nedbrytbara i enlighet med EU Detergent Regulation, EC 648/2004.

SURE Cleaner & Degreaser är miljömärkt med EU Ecolabel, licensnummer NL/020/045.

Förpackningsstorlekar

Tillgängliga förpackningsstorlekar

4 x 1,5 L Refillpåse